

怎樣把電子證書載入智能身份證？

如要自行將電子證書載入智能身份證，你的智能身份證必須曾經載入電子證書。

準備事項

閣下在開始將電子證書載入至智能身份證之前，請準備以下所須物件。另外，如要自行將存於電子證書檔案卡內的電子證書載入智能身份證，請必先匯出電子證書檔案卡內的電子證書至儲存媒體，然後再進行以下載入程序。

1. 智能卡閱讀器，並已安裝該閱讀器之驅動程式
2. e-Cert 管理軟件
3. 已載電子證書（PKCS#12 格式，檔案的副檔名通常是“.p12”）的儲存媒體與及相配對的密碼信封或密碼
4. 開啓在智能身份證內的電子證書的密碼



如有任何查詢，可致電我們的服務熱線 2921 6633。

步驟 1 從視窗中的「開始」工具列中選取「Hongkong Post e-Cert」，然後再點選「e-Cert 管理軟件」。



步驟 2 按「進階模式」。



圖 1

步驟 3 先將你的智能身份證插入智能卡閱讀器，然後再等候數秒。按「+」以展開以下選項：「智能卡」、「HKPost e-Cert」〔圖 2〕。



圖 2

步驟 4 右按「電子證書(未登入)」，然後選取「載入電子證書」。



圖 3

步驟 5 插入已載有電子證書的磁碟，再按「瀏覽」以載入在磁碟內的電子證書。

此外，如你的電子證書已存放於硬碟、USB 存取裝置或其他存取媒體，請按「瀏覽」以載入電子證書。

注意：如閣下是電子證書檔案卡使用者，請先匯出電子證書檔案卡內的電子證書至儲存媒體上〔如硬碟、USB 存取裝置或其他存取媒體〕，才可將電子證書載入智能身份證。



圖 4

- 步驟 6** 選取存放電子證書的位置(圖 5-標記一)，然後點選證書檔案(標記二)，並檢視檔案名稱是否與剛點選的證書檔案相同(標記三)。如屬相同，再按「開啓」繼續載入程序。



圖 5

- 步驟 7** 輸入由香港郵政所發出密碼信封內的 16 位數字密碼，並按「下一步」繼續載入程序。



圖 6

步驟 8 檢視載入的資料是否正確(圖 7-標記一)，然後選取「將電子證書載入智能卡」(標記二)，再按「下一步」繼續載入程序。



圖 7

步驟 9 輸入識別名稱，建議使用證書之發出日期為識別名稱(例如：e-Cert20060729)，並按「下一步」繼續載入程序。



圖 8

步驟 10 輸入電子證書密碼，再按「確定」。而所輸入的電子證書密碼是用作開啓現存於智能身份證內的電子證書。

注意：如密碼被錯誤地輸入超過五次，證書將會被鎖上。然而，正確的剩餘重試次數必須參考程式中所顯示的數字(圖 9-標記一)。



圖 9

步驟 11 按「完成」以載入電子證書。

注意：原有的電子證書會被取代，並自動轉載至 e-Cert 管理軟件的證書存放區內。



圖 10

步驟 12 按「確定」以完成載入程序。




圖 11

步驟 13 選取剛載入的電子證書(標記一)，並檢視所載入的資料(標記二)，包括新的「到期日」及「證書位置」(應顯示為「智能卡」)。

以前所載入的電子證書(標記三)將會被轉載至 e-Cert 管理軟件的證書存放區內。而該證書的「證書位置」會顯示在硬碟上。




圖 12

步驟 14 右按剛載入的電子證書，並選取「複製電子證書至 IE」。

Netscape 使用者可參閱 **e-Cert 管理軟件用戶指南** (第四章 - 以 Netscape Messenger 為電子郵件加密)。



圖 13

步驟 15 按「確定」完成。



圖 14